

F-Secure Mobile Security with Parental control

Android

Inhalt

Kapitel 1: Installation.....	5
Installation.....	6
Aktivierung.....	6
Browserkonfiguration.....	7
Deinstallation des Produkts vom Android-Gerät.....	7
Kapitel 2: Schutz vertraulicher Informationen.....	9
Aktivieren von Remote-Anti-Theft.....	10
Sperren des Geräts per Fernzugriff.....	10
Fern-Reinitialisieren Ihres Geräts.....	10
Orten Ihres Geräts.....	10
Nutzen des SMS-Alarms.....	11
Verwenden des Anti-Theft-Alarms.....	11
Location Sharing verwenden.....	12
Kapitel 3: Schutz beim Internetsurfen.....	13
Browser-Schutz verwenden.....	14
Standardbrowser ändern.....	14
Sichere Nutzung des Internets.....	14
Ändern der Browser-Schutz-Einstellungen.....	14
Kapitel 4: Überprüfen auf Viren.....	17
Manuelles Scannen.....	18
Verarbeitung infizierter Dateien.....	18
Ändern der Virenschutzeinstellungen.....	18
Kapitel 5: Sicheres Surfen für Kinder.....	21
Was sind Altersgruppen?.....	22
Inhaltstypen.....	22
Die Altersgruppe der Benutzer auswählen.....	23
Verwenden der Anwendungskontrolle.....	24
Kapitel 6: Schutz vor ungewollten Anrufen und Nachrichten.....	25
Verwenden von „Sichere Kontakte“.....	26
Anzeigen gesperrter Anrufe und Nachrichten.....	26

Kapitel 7: Automatische Aktualisierung der Anwendung.....27

Auswählen des Update-Modus.....28

Manuelle Updates.....28

Kapitel 8: Kaufen von Abo-Service-Zeit.....29

Kaufen von Abo-Service-Zeit über den PC.....30

Installation

Themen:

- [Installation](#)
- [Aktivierung](#)
- [Browserkonfiguration](#)
- [Deinstallation des Produkts vom Android-Gerät](#)

Anleitung zur Installation des Produkts auf dem Mobilgerät.

Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten zur Installation des Produkts auf Ihrem Gerät:

- Laden Sie die Installationsdatei auf Ihren Computer herunter und verschieben Sie sie auf das Gerät oder die SD-Karte oder
- Laden Sie die Installationsdatei direkt auf Ihr Gerät herunter.

Nach Abschluss der Installation müssen Sie das Produkt aktivieren. Erst mit der Aktivierung schützt das Produkt Ihr Gerät.

Installation

Anleitung zur Installation des Produkts auf dem Mobilgerät.

Wenn Sie eine Vorgängerversion des Produkts aktualisieren möchten, müssen Sie diese nicht deinstallieren. Prüfen Sie nach Installation der neuen Version jedoch die Einstellungen des Produkts.

So installieren Sie das Produkt:

1. Öffnen Sie die Seite **Einstellungen** > **Anwendung** und vergewissern Sie sich, dass die Option **Unbekannte Quellen** aktiviert ist.

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können Sie Anwendungen installieren, die nicht speziell für Android konzipiert wurden.

2. Laden Sie die Installationsdatei auf Ihren Computer herunter und verschieben Sie sie auf das Gerät oder die SD-Karte oder laden Sie die Installationsdatei direkt auf Ihr Gerät herunter.

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Gerät.

3. Starten Sie das Installationspaket auf Ihrem Gerät, um das Produkt zu installieren.

Beachten Sie, dass Sie zum Starten des Installationspakets von der Speicherkarte aus einen Dateimanager eines Drittanbieters benötigen.

Das Installationspaket installiert das Produkt auf Ihrem Gerät.

4. Wählen Sie nach Abschluss der Installation die Option **Öffnen**, um die Anwendung zu starten und das Produkt zu aktivieren.

Erst mit der Aktivierung schützt das Produkt Ihr Gerät.

Aktivierung

Erst mit der Aktivierung schützt das Produkt Ihr Gerät.


So aktivieren Sie das Produkt:

1. Starten Sie die Anwendung.
Beim ersten Produktstart werden die Lizenzbedingungen angezeigt.
2. Lesen Sie die Lizenzbedingungen und drücken Sie, wenn Sie damit einverstanden sind, auf **OK**.
Sobald Sie die Lizenzbedingungen akzeptiert haben, kann die Aktivierung beginnen.
3. Wählen Sie den Aktivierungstyp aus.

Sie können das Produkt entweder im kostenlosen Testmodus oder mit Ihrem Abonnement-Code aktivieren. Je nachdem, welchen Lizenztyp Sie erworben haben, können Sie entweder Anti-Theft oder Mobile Security mit Browser-Schutz nutzen.

- Wenn Sie das Produkt testen möchten, wählen Sie den Aktivierungstyp **Kostenlose Testversion**.
- Wenn Sie bereits einen Abbonnementschlüssel haben, wählen Sie den Abonnementtyp **Abbonnementschlüssel** und geben Sie Ihren Abbonnementschlüssel ein.

4. Drücken Sie auf **Aktivieren**.

 **Hinweis:** Bei der Aktivierung muss das Produkt eine Verbindung zum Update-Dienst aufbauen.

Sobald Sie die Aktivierung abgeschlossen haben, öffnet sich der Konfigurationsassistent, mit dem Sie das Produkt einrichten können.


Auf Android 2.2 und jüngeren Versionen müssen Sie den Geräteadministrator aktivieren, damit Sie Anti-Theft verwenden können.

Browserkonfiguration

Sie müssen die Browserfunktionen konfigurieren, bevor Sie sie verwenden können.

Folgen Sie diesen Anweisungen, um Anti-Theft, die Kindersicherung und die Funktionen „Sichere Kontakte“ zu verwenden:

1. Geben Sie den neuen Sicherheitscode ein und bestätigen Sie ihn, um sicherzustellen, dass er korrekt ist.

 **Hinweis:** Wenn Sie den Sicherheitscode später ändern möchten, öffnen Sie [Einstellungen](#) > [Allgemeine Einstellungen](#), und wählen Sie [Sicherheitscode einstellen](#) aus.

Die Remote-Anti-Theft-Funktion und die Kindersicherung können Sie nur in Verbindung mit dem Sicherheitscode verwenden.

2. Das Produkt setzt Administratorrechte auf Ihrem Gerät voraus. Klicken Sie auf [Aktivieren](#), um den Geräteadministrator zu aktivieren.
3. Wenn Sie die Bildschirmsperre an Ihrem Gerät nicht eingestellt haben, müssen Sie dies nachholen, um fortzufahren.

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Gerät.

4. Geben Sie die vertrauenswürdige Telefonnummer ein.
Auf die vertrauenswürdige Telefonnummer erhalten Sie eine Nachricht, wenn die SIM-Karte in Ihrem Gerät ausgetauscht wird.
5. Wählen Sie die Altersgruppe des Gerätebenutzers aus, um die Kindersicherung zu konfigurieren.

Nachdem Sie Anti-Theft und die Kindersicherung konfiguriert haben, ist das Produkt eingeschaltet.


Deinstallation des Produkts vom Android-Gerät

Anweisungen zum Entfernen des Produkts von Ihrem Gerät

Gehen Sie wie folgt vor, um das Produkt von Ihrem Gerät zu deinstallieren:

1. Öffnen Sie im Hauptmenü die Option [Einstellungen](#).
2. Wählen Sie im Menü [Einstellungen Allgemein](#) aus.
3. Tippen Sie auf [Deinstallieren](#).
Wenn Sie einen Sicherheitscode für Anti-Theft erstellt haben, müssen Sie ihn eingeben, um das Produkt zu deinstallieren.

Das Produkt wird von Ihrem Gerät entfernt.

 **Hinweis:** Das Produkt wird durch die Deinstallation in der Liste [Geräteadministrator](#) deaktiviert. Wenn Sie die Deinstallation abrechnen, müssen Sie das Produkt noch einmal aktivieren, um es weiterhin zu verwenden.

Schutz vertraulicher Informationen


Themen:

- [Aktivieren von Remote-Anti-Theft](#)
- [Nutzen des SMS-Alarms](#)
- [Verwenden des Anti-Theft-Alarms](#)
- [Location Sharing verwenden](#)

Anti-Theft verhindert, dass Ihr Gerät und die darauf gespeicherten Daten missbraucht werden können, wenn Ihr Gerät gestohlen wird.

Sollten Sie Ihr Gerät verlieren, können Sie ihm eine SMS senden, die es sperrt.

- Einmal gesperrt, lässt sich das Gerät nur noch mit dem Display-Entsperrungsmuster entsperren.

 **Hinweis:** Wenn Sie die Fern-Sperre nutzen möchten, lassen Sie das Display-Entsperrungsmuster aktiviert.

Mit der Fern-Reinitialisierung können Sie die Daten auf dem Gerät aus der Ferne löschen.

- Wenn Sie eine SMS zum Reinitialisieren Ihres Geräts senden, löscht das Produkt alle Informationen auf der eingelegten SD-Karte sowie SMS- und MMS-Nachrichten, Kontakte und Kalenderinformationen. Wir empfehlen Ihnen, auch das Passwort Ihres Google-Kontos zu ändern.
- Auf Android 2.2 und jüngeren Versionen wird das Gerät auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt, wenn Sie eine SMS mit dem Wunsch senden, Ihr Gerät zu löschen.

Aktivieren von Remote-Anti-Theft

Wenn Remote-Anti-Theft-Funktionen aktiviert sind, können Sie Ihr Gerät mithilfe von SMS-Textnachrichten sperren oder Informationen darauf löschen.

So konfigurieren Sie Remote-Anti-Theft:

1. Öffnen Sie in der Hauptansicht die Option **Anti-Theft**.
2. Wählen Sie im Menü **Anti-Theft** die Option **Einstellungen**.
3. Wenn Sie Ihr Gerät per Fernzugriff orten können möchten, wählen Sie **Locator aktivieren**.

Zur Verwendung von Locator sollten Sie sicherstellen, dass die Positionierungsmethoden auf Ihrem Gerät aktiviert sind. Diese sind normalerweise standardmäßig aktiviert. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation, die mit Ihrem Gerät mitgeliefert wurde.

4. Wählen Sie **Remote-Anti-Theft**, um die Funktion zu aktivieren.

Die Remote-Anti-Theft-Funktion ist aktiviert.

Sperren des Geräts per Fernzugriff

Wenn Sie Ihr Gerät aus der Ferne sperren, kann es nicht ohne Ihre Erlaubnis verwendet werden.

So sperren Sie Ihr verlorenes oder gestohlenen Gerät:

1. Senden Sie folgende SMS an Ihr Gerät, um es zu sperren: #LOCK#<Sicherheitscode> (Beispiel: #LOCK#12345678)
2. Sobald das Gerät gesperrt ist, schickt es eine Antwort-SMS an das Telefon, von dem aus die SMS mit dem Sperrwunsch geschickt wurde. Wenn Sie den Remote-Locator aktiviert haben, steht in der Antwort die Ortsangabe des Geräts.

Gesperrte Geräte können nur mit der Methode zur Bildschirmspernung entsperrt werden, die Sie ausgewählt haben.

Fern-Reinitialisieren Ihres Geräts

Wenn Sie Ihr Gerät reinitialisieren, löscht Anti-Theft die persönlichen Informationen, die auf dem Gerät gespeichert sind.


So reinitialisieren Sie Ihr verlorenes oder gestohlenen Gerät:

1. Senden Sie folgende SMS an Ihr Gerät, um es zu reinitialisieren: #WIPE#<Sicherheitscode> (Beispiel: #WIPE#12345678)
2. Wenn das Gerät gelöscht ist, sendet es eine Antwort an das Telefon, von dem aus Sie die SMS mit dem Löschungswunsch gesendet haben.

Wenn Sie das Gerät löschen, werden alle Informationen von der SD-Karte entfernt, das heißt alle SMS- und MMS-Nachrichten sowie Kontakt- und Kalenderinformationen. Auf Android 2.2 und jüngeren Versionen werden die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Orten Ihres Geräts



Sie können eine SMS an Ihr verlorenes Gerät senden, um es zu orten.

-  **Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass Sie GPS in Ihrem Gerät aktiviert haben, um die Ortungsinformationen zu erhalten.

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihr Gerät zu orten:

Um das Gerät zu orten, senden Sie folgende SMS an Ihr Gerät: #LOCATE#<Sicherheitscode>
(Beispiel: #LOCATE#12345678)

Anti-Theft antwortet mit einer SMS, die Informationen zum aktuellen Ort des Geräts enthält.

-  **Tipp:** Senden Sie nach der Einrichtung die Ortungsnachricht an Ihr Gerät, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.
-  **Hinweis:** Anti-Theft speichert keine Standortdaten. Die einzigen Informationen bezüglich des Standorts sind in der an Sie gesendeten SMS enthalten.

Nutzen des SMS-Alarms

Sie können von Anti-Theft eine SMS-Warnung erhalten, wenn jemand die SIM-Karte in Ihrem Gerät austauscht.

So aktivieren Sie den SMS-Alarm:

1. Öffnen Sie in der Hauptansicht die Option **Anti-Theft**.
2. Wählen Sie im Menü **Anti-Theft** die Option **Einstellungen**.
3. Wählen Sie **Geheimnummer**.
Das Dialogfenster **Vertrauenswürdige Nummer** öffnet sich.
4. Geben Sie die Telefonnummer an, an die die SMS gesendet werden soll, wenn jemand die SIM-Karte des Geräts austauscht.


Wenn der SMS-Alarm aktiviert ist, erhalten Sie eine SMS, sobald jemand die SIM-Karte Ihres Geräts austauscht.

Verwenden des Anti-Theft-Alarms

Sie können einen Alarmton einstellen, der losgeht, wenn Sie Ihr Gerät verlieren oder es gestohlen wird.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Alarmton auf Ihrem Gerät abzuspielen:


1. Senden Sie zum Abspielen des Alarms folgende SMS-Nachricht an Ihr Gerät: #ALARM#<security code>#<repeat count>

-  **Hinweis:** Sie können mit dem Wiederholungszähler einstellen, wie oft der Alarmton ertönen soll. Dafür ist es jedoch nicht notwendig, den Alarm abzuspielen.

(Zum Beispiel: #ALARM#abcd1234)

2. Wenn das Gerät die Nachricht erhält, wird es gesperrt und das Alarmsignal ertönt. Es schickt eine Antwort an das Telefon, von dem aus Sie die Alarm-Nachricht versendet haben.

Schalten Sie den Alarm mit der Methode zur Bildschirmsperrung ab, die Sie ausgewählt haben.

-  **Tipp:** Senden Sie zum ferngesteuerten Abschalten des Alarms folgende SMS-Nachricht an Ihr Gerät: #ALARM#<security code>#0

Location Sharing verwenden

Sie können eine Nachricht an Ihre Freunde und Familie senden und auf einer Karte anzeigen, wo Sie sich gerade befinden.

Dafür müssen Sie das GPS auf Ihrem Gerät aktiviert haben.

So versenden Sie die die Location Sharing-Nachricht:

1. Öffnen Sie in der Hauptansicht die Option **Anti-Theft**.
2. Wählen Sie im Menü **Anti-Theft Location sharing** aus.
Mithilfe des GPS ermittelt das Gerät Ihren Aufenthaltsort und öffnet die Messaging-Anwendung.
3. Fügen Sie in der Messaging-Anwendung die Empfänger der Standortinformationen hinzu und klicken Sie auf **Senden**.

Die Nachricht enthält Informationen über Ihren Standort und einen Link zu Google Maps. Dort wird angezeigt, wo Sie sich gerade befinden.

Schutz beim Internetsurfen

Themen:

- *Browser-Schutz verwenden*
- *Sichere Nutzung des Internets*

In diesem Kapitel wird erläutert, wie der Browser-Schutz funktioniert und wie er konfiguriert wird.

Der Browser-Schutz schützt Sie vor Websites, die Ihre persönlichen Informationen wie Kreditkartennummern, Informationen zu Benutzerkonten oder Passwörter verwenden könnten.

Browser-Schutz verwenden

Sie müssen den F-Secure-Browser verwenden. Bei jedem anderen Browser ist der Browser-Schutz nicht aktiv.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um beim Surfen im Web den Browser-Schutz zu verwenden:

So starten Sie den Webbrowser:

- Öffnen Sie den sicheren Browser im Produkt. Wählen Sie in der Hauptansicht **Browser-Schutz** aus und dann **Sicherer Browser**.
- Öffnen Sie den **F-Secure Browser** auf der Android-Startseite.

Standardbrowser ändern

Anweisungen zum Ändern des Standardbrowsers auf Ihrem Gerät

Der F-Secure-Browser ist nicht automatisch Ihr Standardbrowser. Wenn Sie bereits einen Standardbrowser eingestellt haben, gehen Sie wie folgt vor, um den F-Secure-Browser zu Ihrem Standardbrowser zu machen:

1. Öffnen Sie **Einstellungen** > **Anwendungen** > **Anwendungen verwalten**.
2. Wählen Sie **Browser** aus.
3. Wählen Sie unter **Standardmäßig starten Standardeinstellungen löschen** aus.
4. Machen Sie den **F-Secure Browser** zu Ihrem Standardbrowser, wenn Sie das nächste Mal eine Web-Anwendung verwenden.

Sichere Nutzung des Internets

Mithilfe des Browser-Schutzes können Sie die Sicherheit von Websites einschätzen und unabsichtliche Besuche gefährlicher Websites vermeiden.

Sobald Sie eine Website besuchen, prüft das Produkt automatisch deren Sicherheit. Ist die Website als verdächtig oder gefährlich eingestuft, blockiert das Produkt den Zugriff auf diese Website. Die Sicherheitseinstufung einer Website basiert auf Informationen aus mehreren Quellen, wie Malware-Analysten und Partner von F-Secure.

Ändern der Browser-Schutz-Einstellungen

Sie können anhand des von Ihnen genutzten Netzes auswählen, wann der Browser-Schutz aktiviert werden soll.

So ändern Sie die Einstellungen des Produkts:

1. Wählen Sie in der Hauptansicht die Option **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Browser-Schutz** aus.
3. Aktivieren Sie den **Browsing-Schutz**, um das Produkt im Hintergrund laufen zu lassen, während Sie im Internet surfen.
4. Wählen Sie aus, wann der Browser-Schutz aktiviert werden soll:
 - **Alle Anbieter** - Das Produkt prüft die Sicherheit der von Ihnen besuchten Websites unabhängig von dem Netz, das Sie gerade nutzen.
 - **Nur mein Anbieter** - Das Produkt prüft die Sicherheit der von Ihnen besuchten Websites nur, wenn Sie gerade das Netz Ihres eigenen Anbieters nutzen.

Wenn der Browsing-Schutz aktiviert ist, sperrt das Produkt den Zugang zu gefährlichen Websites. Klicken Sie auf der gesperrten Seite auf [Zurück](#), um zur vorherigen Seite zurückzukehren.

Wenn Sie die Website öffnen möchten, obwohl sie vom Browser-Schutz gesperrt wurde, rufen Sie den Link [Ich möchte diese Seite trotzdem öffnen](#) auf der gesperrten Seite auf.


Überprüfen auf Viren

Themen:

- *Manuelles Scannen*
- *Verarbeitung infizierter Dateien*
- *Ändern der Virenschutzeinstellungen*

Das Produkt überprüft Ihr Gerät auf Viren und anderen böartigen Code.

Das Produkt überprüft installierte Programme und eingegebene Speicherkarten automatisch nach Viren, Spyware und Riskware.

 **Hinweis:** Wir empfehlen Ihnen, Ihr Gerät jedes Mal auf Viren zu überprüfen, wenn Sie von dem Produkt dazu aufgefordert werden.

Manuelles Scannen

Sie können Ihr Gerät zu jedem beliebigen Zeitpunkt auf Viren und anderen böartigen Code überprüfen.

Gehen Sie wie folgt vor, um alle Dateien auf Ihrem Gerät und der eingelegten Speicherkarte zu überprüfen:

1. Wählen Sie in der Hauptansicht **Virenschutz** aus.
2. Wählen Sie **Jetzt scannen**.
Der Viren-Scan wird gestartet.
3. Nach erfolgreichem Viren-Scan zeigt die Anwendung folgende Informationen an.
 - **Infiziert** - Anzahl der gefundenen Infektionen.
 - **Nicht gescannt** - Anzahl der Dateien, die während des Scans nicht geprüft wurden. Eine Datei, die von einem anderen Programm gesperrt oder beschädigt ist, kann nicht gescannt werden.
 - **Gescannt** - Anzahl der gescannten Dateien.
4. Drücken Sie auf **Zurück**, um den Scan zu beenden.

Verarbeitung infizierter Dateien

Wenn das Produkt einen Virus oder böartigen Code in einer Datei findet, können Sie die infizierte Datei von Ihrem Gerät entfernen.

Gehen Sie wie folgt vor, um infizierte Dateien zu verarbeiten:

1. Wählen Sie in der Hauptansicht **Virenschutz** aus.
2. Wählen Sie **Infizierte Dateien**.
Die **Ansicht Infizierte Dateien** wird geöffnet.
3. Scrollen Sie in der **Ansicht Infizierte Dateien** zur infizierten Datei, die verarbeitet werden soll.
4. Wählen Sie die infizierte Datei aus, um weitere Details über sie anzuzeigen. Die **Ansicht Details zu infizierten Dateien** zeigt den Pfad und den Dateinamen der infizierten Datei sowie den Namen der Infektion an.
5. Wählen Sie **Löschen** oder **Deinstallieren**, um die infizierte Datei oder Anwendung von Ihrem Gerät zu entfernen.

Beschreibungen und Informationen zu Viren, Trojanern, Würmern und anderen Formen unwillkommener Software finden Sie auf der F-Secure-Website: <http://www.f-secure.com/virus-info/>.

Ändern der Virenschutzeinstellungen

Ändern Sie die Virenschutzeinstellungen, um auszuwählen, wann Sie den Virenschutz durchführen möchten.

Befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um die Virenschutzeinstellungen zu ändern:

1. Wählen Sie in der Hauptansicht die Option **Einstellungen**.
Die Einstellungs-Auswahlliste wird geöffnet.
2. Wählen Sie in der Einstellungs-Auswahlliste die Option **Virenschutz** aus.
3. Wählen Sie **Installations-Scan**, um alle Programme nach der Installation auf Ihren Computer automatisch zu überprüfen.

4. Wählen Sie **Speicherkarten-Scan**, um eine Speicherkarte automatisch jedes Mal zu überprüfen, wenn Sie sie in Ihr Gerät eingeben.

Sicheres Surfen für Kinder

Themen:

- *Was sind Altersgruppen?*
- *Die Altersgruppe der Benutzer auswählen*
- *Verwenden der Anwendungskontrolle*

Die Kindersicherung hilft Ihnen dabei, Ihre Kinder vor unangemessenen Inhalten im Internet zu schützen.

Das Internet ist voll von interessanten Webseiten, jedoch bestehen auch jede Menge Gefahren für Kinder, die das Internet nutzen. Kleine Kinder und Jugendliche sind gefährdet, wenn sie mit ihren mobilen Geräten unbeaufsichtigt im Internet surfen. Viele Webseiten verfügen über Inhalte, die Sie möglicherweise als unangemessen für Ihre Kinder betrachten. Diese können jedoch mit unangemessenen Inhalten in Kontakt geraten, versehentlich Malware herunterladen, die das mobile Gerät beschädigen oder lästige Nachrichten erhalten, wenn sie unsichere Webseiten besucht haben.

Mit der Kindersicherung können Ihre Kinder mit ihren mobilen Geräten sicher im Internet surfen, indem Sie den Zugriff auf unerwünschte Inhalte blockieren.

Was sind Altersgruppen?

Über Altersgruppen können Sie Web-Inhalte festlegen, die für Teenager und Kinder geeignet sind.

Die Kindersicherung analysiert Webseiten und blockiert den Zugriff auf unerwünschte Webseiten, abhängig von deren Inhalt.

Die Kindersicherung verfügt über drei voreingestellte Profile mit unterschiedlichen Zugriffsbeschränkungen auf Webinhalte. Jugendliche können uneingeschränkt im Internet surfen, wohingegen für die Online-Aktivitäten kleiner Kinder stärkere Beschränkungen gelten. Erwachsene dürfen ohne Einschränkung im Internet surfen.

Sie können das Alter des Benutzers während der Installation oder später in den Einstellungen der Kindersicherung festlegen.

Inhaltstypen

Mit der Kindersicherung können Sie den Zugriff auf verschiedene Inhaltstypen blockieren.

- Erwachsene

Eindeutig sexuell geprägte Inhalte oder Inhalte, die sexuelle Anspielungen enthalten. Darunter fallen beispielsweise Sexshop-Seiten oder Seiten, auf denen nackte Menschen zu sehen sind.

- Chat

Darunter fallen beispielsweise webbasierte Chatprogramme, Instant Messaging-Programme und Chatseiten.

- Webmail

Darunter fallen beispielsweise Seiten, auf denen E-Mail-Konten erstellt werden können, mit deren Hilfe Nachrichten über einen Webbrowser gesendet und empfangen werden können.

- Waffen

Darunter fallen beispielsweise Seiten, die Beschreibungen oder Bilder von Waffen sowie Anleitungen zum Bau von Waffen oder Sprengkörpern enthalten.

- Glücksspiel

Darunter fallen beispielsweise Online-Glücksspielseiten oder Lotterieseiten.

- Drogen

Seiten, die Drogenkonsum fördern. Beispielsweise Seiten, die Informationen über den Anbau oder das Kaufen und Verkaufen von Drogen enthalten.

- Dating

Darunter fallen beispielsweise Webseiten zur Heiratsvermittlung oder für Kontaktanzeigen.

- Soziale Netzwerke

Darunter fallen beispielsweise Seiten, auf denen ein Mitgliedsprofil erstellt werden kann, um private und berufliche Interessen mit Anderen zu teilen.

- Forum

Darunter fallen beispielsweise Diskussionsgruppen, in denen Kommentare angesehen und veröffentlicht werden können oder Programme, mit deren Hilfe Foren erstellt werden können.

- Blogs

Darunter fallen beispielsweise Online-Tagebücher, persönliche Webseiten, Blogs und Podcasts.

- Einkäufe und Auktionen

Darunter fallen beispielsweise Seiten, von denen aus Artikel direkt über das Internet bestellt werden können, Seiten, auf denen Preise verglichen werden oder Online-Auktionsseiten.

- Kult

Darunter fallen beispielsweise Seiten, die an Anhänger fanatischer Gruppen gerichtet sind oder Seiten, die Angriffe auf die Religion oder andere Ideologien fördern.

- Alkohol und Zigaretten

Darunter fallen beispielsweise Seiten, die Informationen zu alkoholischen Getränken und Tabakwaren bereitstellen, den Konsum dieser Produkte fördern oder unterstützen.

- Hass und Gewalt

Darunter fallen beispielsweise Seiten, die Vorurteile gegenüber Religion, Rasse, Nationalität, Geschlecht, Alter, Behinderung oder sexueller Orientierung zu erkennen geben oder Seiten, auf denen Beschreibungen oder Bilder tätlicher Angriffe auf Menschen, Tiere oder Institutionen zu sehen sind.

- Illegale Downloads

Darunter fallen beispielsweise Seiten, die illegalen oder fragwürdigen Zugriff auf Software anbieten und Seiten, die Programme entwickeln oder vertreiben, die Netzwerke und Systeme möglicherweise gefährden könnten.

- Anonymisierer

Darunter fallen beispielsweise Seiten, die versuchen, die Aktivität im Internet nicht zurückverfolgbar zu machen oder Seiten, die Informationen bereitstellen, wie die Filterung umgangen werden kann.

- Unbekannt

Wenn die Kindersicherung den Inhaltstyp der Seite nicht abrufen kann, ist die Seite als "unbekannt" kategorisiert.

Die Altersgruppe der Benutzer auswählen

Mithilfe der Altersgruppe können Sie auswählen, wer dieses Gerät verwendet. Die Kindersicherung schränkt die Webinhalte auf der Basis dieser Auswahl ein.

So ändern Sie die Altersgruppe des Benutzers:

1. Wählen Sie in der Hauptansicht die Option **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Kindersicherung**.
3. Aktivieren Sie die **Kindersicherung**, um den Zugriff auf unerwünschte Webseiten zu blockieren.
4. Wählen Sie unter **Altersgruppe** aus, wer dieses Gerät benutzt. Die Kindersicherung schränkt die Webinhalte auf der Basis dieser Auswahl ein.
Durch eine Anpassung der Altersgruppe ändern Sie die Inhalte, die ein Benutzer im Internet aufrufen kann.
5. Sie prüfen und ändern erlaubte Kategorien über **Eingeschränkte Web-Inhalte**.
6. Wählen Sie zulässige Inhalte aus.

Wenn Sie die Altersgruppe geändert haben, werden durch die Kindersicherung nur die Websites angezeigt, die Sie eingestellt haben.

Verwenden der Anwendungskontrolle

Mit der Anwendungskontrolle können Sie die Verwendung von Anwendungen einschränken und unerwünschte Anwendungen entfernen.

Für die Verwendung der Anwendungskontrolle muss die Kindersicherung aktiviert sein.

Die folgenden Anweisungen beschreiben, wie Sie die Anwendungskontrolle verwenden:

1. Wählen Sie in der Hauptansicht die Option **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Kindersicherung**.
3. Aktivieren Sie **Kindersicherung**.
4. Aktivieren Sie **Anwendungskontrolle**.
5. Wählen Sie **Eingeschränkte Anwendungen** aus.
Die Kindersicherung gibt eine Liste der installierten Anwendungen aus.
6. Damit der Benutzer des Geräts eine bestimmte Anwendung verwenden kann, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Anwendung. Um den Zugriff auf die Anwendung zu verhindern, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.
Standardmäßig erlaubt die Kindersicherung den Zugriff auf alle Anwendungen.
7. Wenn Sie eine Anwendung vollständig von dem Gerät entfernen möchten, drücken Sie die Anwendung in der Liste so lange, bis die Deinstallationsaufforderung erscheint. Wählen Sie **Deinstallieren**, um die Anwendung zu entfernen.

Beim Versuch, eine über die Anwendungskontrolle gesperrte Anwendung zu öffnen, erscheint eine Sperrseite. Damit verhindert die Kindersicherung den Zugriff auf die Anwendung.

Schutz vor ungewollten Anrufen und Nachrichten

Themen:

- *Verwenden von „Sichere Kontakte“*
- *Anzeigen gesperrter Anrufe und Nachrichten*

„Sichere Kontakte“ schützt Sie vor ungewollten Anrufen und Nachrichten.


Mit „Sichere Kontakte“ können Sie einstellen, von wem Sie Anrufe und Nachrichten erhalten möchten, und ungewollte Anrufe und Spam-Nachrichten sperren.

Sie können die Nummern auswählen, die Sie sperren möchten. „Sichere Kontakte“ sperrt alle einkommenden Anrufe und SMS/MMS-Nachrichten von den ausgewählten Nummern. Außerdem werden ausgehende Anrufe an die Nummern dieser Sperrliste begrenzt.

Verwenden von „Sichere Kontakte“

„Sichere Kontakte“ sperrt Anrufe und Nachrichten von Nummern der Sperrliste.

Folgen Sie diesen Anweisungen, um Anrufe und Nachrichten von einer neuen Nummer zu sperren:

1. Wählen Sie in der Hauptansicht die Option **Einstellungen**.
Die Einstellungsauswahlliste wird geöffnet.
2. Wählen Sie **Sichere Kontakte** aus der Einstellungsauswahlliste aus.
 **Hinweis:** Als nächstes stellen Sie Ihren Sicherheitscode ein, wenn Sie dies noch nicht getan haben.
3. Stellen Sie sicher, dass **Sichere Kontakte** aktiviert ist.
4. Wählen Sie **Nummern sperren** aus.
Geben Sie Ihren Sicherheitscode ein, um neue Nummern zu sperren.
Die Liste mit den gesperrten Nummern öffnet sich.
5. Wählen Sie **Eine Nummer zum Sperren eingeben** aus.
6. Geben Sie den Namen und die Nummer ein, die Sie sperren möchten.
7. Wählen Sie **Speichern** aus, um die Nummer zur Liste mit den gesperrten Nummern hinzuzufügen.

Wenn „Sichere Kontakte“ aktiviert ist, erhalten Sie keine Anrufe oder Nachrichten mehr von den Nummern aus der Liste mit den gesperrten Nummern. Außerdem sind alle Anrufe an die gesperrten Nummern begrenzt.

Anzeigen gesperrter Anrufe und Nachrichten

Sie können im Sperrverlauf sehen, welche Anrufe und Nachrichten von „Sichere Kontakte“ gesperrt wurden.

Folgen Sie diesen Anweisungen, um anzuzeigen, welche Anrufe und Nachrichten von „Sichere Kontakte“ gesperrt wurden:

1. Wählen Sie in der Hauptansicht die Option **Einstellungen**.
Die Einstellungsauswahlliste wird geöffnet.
2. Wählen Sie **Sichere Kontakte** aus der Einstellungsauswahlliste aus.
3. Wählen Sie **Sperrverlauf anzeigen** aus.


Automatische Aktualisierung der Anwendung

Themen:

- [Auswählen des Update-Modus](#)
- [Manuelle Updates](#)

Der automatische Update-Dienst des Produkts sucht regelmäßig nach neuen Updates und hält das Produkt auf dem neuesten Stand.

Nachdem Sie das Produkt aktiviert haben, ist die automatische Update-Funktion eingeschaltet. Für automatische Updates ist eine aktive Internetverbindung erforderlich. Wenn eine Internetverbindung verfügbar ist, sucht das Produkt regelmäßig nach Updates und lädt ggf. neue Updates herunter.

 **Hinweis:** Solange Sie über ein aktives Abonnement verfügen, können Sie das Produkt uneingeschränkt aktualisieren. Damit Ihr Gerät ständig geschützt bleibt, sollten Sie die Dienstdauer rechtzeitig vor dem Ablaufdatum verlängern.

Auswählen des Update-Modus

Automatische Updates werden genutzt, nachdem Sie das Produkt aktiviert haben. Wenn Sie die automatischen Updates deaktivieren oder den Echtzeit-Scanning-Modus nicht verwenden, müssen Sie die Anwendung manuell aktualisieren.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Update-Modus zu ändern:

Wählen Sie einen der folgenden Modi für **Automatische Updates**:

- **Immer** - die Anwendung lädt in regelmäßigen Abständen automatisch Updates vom Update-Server herunter, um die Virendefinitionsdatenbank auf dem neuesten Stand zu halten (empfohlen).
- **Im Heimnetzwerk** – die Anwendung lädt automatisch Updates vom Update-Server herunter, sobald Ihr Gerät mit dem Netzwerk Ihres Betreibers verbunden ist.
- **Nie** – die Virendefinitionen werden nicht automatisch aktualisiert. Es wird nicht empfohlen, automatische Updates zu deaktivieren.

Manuelle Updates

Sie können das Produkt jederzeit manuell aktualisieren.

So aktualisieren Sie das Produkt manuell:

1. Wählen Sie in der Hauptansicht die Option **Aktualisieren**.
Das Produkt muss eine Internetverbindung aufbauen, um nach den neuesten Updates zu suchen.
2. Wählen Sie **Ja**, um auf neue Updates zu prüfen.
Wenn für die Anwendung ein neues Update existiert, werden Sie aufgefordert, es herunterzuladen.
3. Wenn ein neues Update verfügbar ist, wählen Sie **Ja**, um die Softwareaktualisierung herunterzuladen.
4. Wenn der Download abgeschlossen ist, wählen Sie **Installieren**, um das Update zu installieren.

Kaufen von Abo-Service-Zeit

Themen:

- *Kaufen von Abo-Service-Zeit über den PC*

Wenn Sie Ihr Gerät durchgehend schützen möchten, sollten Sie rechtzeitig vor dem Ablaufdatum weitere Service-Zeit hinzukaufen. Die zusätzliche Service-Zeit wird dann entweder zur verbleibenden Zeit aus Ihrer vorherigen Bestellung oder zu Ihrem kostenlosen Testzeitraum hinzugerechnet.

Das Produkt unterstützt je nach Distributionskanal mehrere Erwerbsmethoden. Dies sind die gängigsten Erwerbsmethoden:

- der F-Secure eStore
- der Fachhändler in Ihrer Nähe
- das netzanbieterspezifische Service-Abonnement

Wenn Sie F-Secure Mobile Security nach Ablauf der Testversion erwerben möchten oder F-Secure Anti-Theft auf F-Secure Mobile Security aktualisieren möchten, nutzen Sie das Anwendungsmenü **Kaufen**.

Kaufen von Abo-Service-Zeit über den PC

Weitere Abo-Service-Zeit für das Produkt können Sie über Ihren Rechner erwerben.

Weitere Abo-Service-Zeit erwerben Sie über den Browser Ihres Rechners wie folgt:

1. Öffnen Sie die Seite <http://www.f-secure.com/estore/avmobile.shtml> im Webbrowser.
2. Geben Sie in das Feld **Abonnement-Code** Ihre Anmelde­nummer ein, um Ihr Abonnement zu identifizieren.
Im F-Secure eStore können Sie mit allen gängigen Kreditkarten und Überweisungsmethoden zahlen.
3. Folgen Sie den am Bildschirm angezeigten Anweisungen.