

F-Secure Mobile Security™ for Windows Mobile

1. Installera och aktivera

Föregående version Om du har en tidigare installation av F-Secure Mobile Security installerad måste du stänga den. Den tidigare versionen tas bort automatiskt under installationen.

Installation

Så här installerar du:

1. Överför installationsfilen (.cab) till din enhet.
2. Lokalisera och välj .cab-filen i filhanteraren på din enhet.
3. Välj **Ja** för att godkänna installationen om du blir uppmanad att göra det.
4. Välj **Ja** för att godkänna villkoren i licensavtalet.
5. När programmet har installerats ombeds du att starta om din enhet. Välj **Ja**.
6. När installationen är färdig måste du aktivera produkten. Du måste aktivera produkten för att din enhet ska skyddas.

Aktivering

Så här startar du aktiveringen:

1. Välj **Ja** i aktiveringsmeddelandet som visas första gången du startar enheten efter installationen av F-Secure Mobile Security.
2. Välj aktiveringstyp:
 - Du startar utvärderingsperioden genom att välja **Kostnadsfri utvärdering** och sedan **Nästa**, ELLER
 - För att få den fullständiga licensversionen väljer du **Prenumerationsnummer** som aktiveringstyp och sedan **Nästa**. Ange ditt prenumerationsnummer och välj **Nästa**.
3. Välj **Ja** för att ansluta till uppdateringstjänsten. Programmet ansluter till uppdateringstjänsten och skickar ditt prenumerationsnummer: Under den första uppdateringen hämtar programmet den senaste databasen för virusdefinitioner.
4. När hämtningen är klar får du ett meddelande som informerar om att registreringen slutfördes och att programmet har aktiverats. Välj **OK** för att slutföra aktiveringen.
5. Efter att du har avslutat aktiveringen bör du genomsöka din enhet efter virus för att försäkra dig om att den är ren. Mer information finns i avsnittet **Söka efter virus**.

Om du har en giltig prenumerationskod och du för tillfället använder en gratis provversion av programmet, klickar du på *Köp*-menyn och anger prenumerationskoden för att aktivera prenumerationen.

Starta produkten

När du har aktiverat F-Secure Mobile Security startar det automatiskt varje gång du startar enheten.

1. Om du använder Windows Mobile Professional eller Classic väljer du

Start > Program >  Mobile Security.

Om du använder Windows Mobile Standard väljer du

Start >  Mobile Security.

2. Välj **Ja** om du ombeds att köra en virusgenomsökning.

2. Söka efter virus

F-Secure Mobile Security arbetar i bakgrunden och genomsöker dina filer automatiskt när genomsökning utan fördröjning är aktiverad.

1. Om ett virus upptäcks under genomsökningen utan fördröjning visas ett meddelande. Välj **Ja** om du vill se angripna filer eller **Nej** om du vill stänga vyn.
2. Angreppsvyn innehåller en lista med angripna filer på enheten. För varje post i listan visas tillståndet (i karantän, frisläppta) och namnet på den angripna filen.
3. Markera den angripna filen om du vill se mer information om den.
 - Om du använder Windows Mobile Professional eller Classic trycker du på **Visa information**.
 - Om du använder Windows Mobile Standard väljer du **Meny > Visa information**.

Åtgärder för angripna filer

Så här hanterar du angripna filer:

1. Öppna **Virusskydd** i huvudvyn.
2. Välj Angripna filer i menyn *Viruskydd*.
3. Välj den angripna fil som ska behandlas i vyn *Angripna filer*.
4. Välj någon av följande åtgärder:
 - **Ta bort** - Tar bort den angripna filen. Det här alternativet rekommenderas. Filen tas bort från enheten helt och hållet.
 - **Karantän** - Placerar den angripna filen i karantän, om den inte redan har placerats i karantän. En fil som placerats i karantän är låst och kan inte skada din enhet när F-Secure Mobile Security är på.
 - **Frisläpp** - Tar ut filen från karantänen. Om du frisläpper en fil från karantänen är den inte längre låst. Du använder den på egen risk.

Om du använder Windows Mobile Professional eller Classic trycker du på den programstyrda tangenten.

Om du använder Windows Mobile Standard väljer du **Meny** och väljer sedan åtgärd.

3. Förhindra otillåten nätverkstrafik

Brandväggen i F-Secure Mobile Security arbetar tyst i bakgrunden. Den övervakar inkommande och utgående Internet- och nätverkstrafik och skyddar dig mot intrångsförsök. Med de förinställda brandväggsnivåerna kan du direkt ändra på skyddsnivån utifrån dina behov.


Välja säkerhetsnivå

Så här väljer du säkerhetsnivå:

1. Öppna **Brandvägg** i huvudvyn.
2. Välj **Inställningar** i Brandvägg-menyn.
3. Välj någon av följande brandväggsnivåer:
 - **Blockera alla** - Stoppar all nätverkstrafik.
 - **Hög** - Tillåter de vanligaste programmen och blockerar all inkommande trafik.
 - **Normal** - Tillåter alla utgående anslutningar och blockerar all inkommande trafik.
 - **Tillåt alla** - Tillåter all nätverkstrafik.
 - **Anpassad** - Tillåter nätverkstrafik baserat på dina egna regler. Om du vill redigera den anpassade regeln väljer du **Redigera anpassade regler** när säkerhetsnivån **Anpassad** har valts.

4. Skydda konfidentiell information

Med stöldskyddet kan du vara säker på att din enhet och de data som har lagrats på den inte kan missbrukas om enheten blir stulen.

 *Eftersom minneskort enkelt kan tas bort bör du spara konfidentiell information i enhetens minne.*

Säkerhets- koden

Du kan använda säkerhetskoden för att fjärlåsa eller fjärradera enheten.

Säkerhetskoden bör vara minst 8 tecken lång. Använd en kod som är lätt att komma ihåg men svår att gissa. Förvara säkerhetskoden på ett säkert ställe.


Fjärrlåset och fjärradering

Med hjälp av fjärrlåset kan du låsa enheten genom att skicka ett SMS som du har skapat för detta ändamål. Enhetslåset måste vara aktiverat om du vill använda fjärrlåset.

Med hjälp av fjärradering kan du radera enheten genom att skicka ett SMS som du har skapat för detta ändamål. När enheten raderas tas alla data som är lagrade på den bort.

Så här konfigurerar du fjärrlåset och fjärradering:

1. Öppna **Stöldskydd** i huvudvyn.
2. Välj **Inställningar** i Stöldskydd-menyn.
3. Om du vill kunna fjärradera enheten väljer du **Aktivera fjärradering**.
4. Om du vill kunna fjärlåsa enheten väljer du **Aktivera fjärrlås**.

 *Du kan bara fjärlåsa systemet när enhetslåset är aktiverat.*

5. Ange din **säkerhetskod** och skriv sedan in den igen för att bekräfta den.

Så här låser eller raderar du din enhet via fjärranslutning:

- Om du vill låsa enheten skickar du följande SMS-meddelande till din enhet:
`#LOCK#<säkerhetskod>` (Till exempel: #lock#12345678)
- Om du vill radera enheten skickar du följande SMS-meddelande till din enhet:
`#WIPE#<säkerhetskod>` (Till exempel: #wipe#12345678)

SMS-varning vid byte av SIM

Via stöldskyddet kan du få en varning om någon byter ut SIM-kortet i din enhet. Om du vill använda SMS-varningen, aktiverar du inställningen **SMS-varning vid byte av SIM** och anger det telefonnummer som SMS-textmeddelandet ska skickas till när SIM-kortet i enheten byts ut.

5. Hålla produkten uppdaterad

Automatiska uppdateringar

I F-Secure Mobile Security ingår en automatisk uppdateringstjänst, vilket innebär att databasen för virusdefinitioner i programmet uppdateras regelbundet. Endast en uppdaterad databas för virusdefinitioner skyddar din enhet mot de senaste virusen. De automatiska uppdateringarna används efter att du har aktiverat produkten.

Programmet kräver en Internetanslutning för uppdateringarna. Så fort det finns en anslutning till Internet kontrollerar programmet när databasen för virusdefinitioner uppdaterades senast och hämtar vid behov nya uppdateringar.

Manuella uppdateringar

Du kan även uppdatera programmet manuellt:

1. Välj **Meny > Uppdatera** i huvudvyn.
2. Välj **Ja** för att bekräfta att du vill hämta den senaste uppdateringen.
3. Om en ny programuppdatering är tillgänglig väljer du **Ja** när du blir ombedd att hämta den.
4. När uppdateringen är klar väljer du **Ja** för att söka igenom enheten efter virus. Mer information finns i avsnittet [Söka efter virus](#).

Mer information

Om du vill ha mer information kan du ladda ner användarhandboken för din produkt (på engelska) på <http://mobile.f-secure.com/>.

Teknisk support

Om du har frågor om programmet som du inte får svar på i <http://mobile.f-secure.com/> kan du kontakta din lokala F-Secure-leverantör eller vända dig direkt till F-Secure Corporation.

FRISKRIVNING

"F-Secure" och triangeln är registrerade varumärken som tillhör F-Secure Corporation. F-Secures produktnamn och symboler/logotyper är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör F-Secure Corporation. Alla produktnamn som omnämns här är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. F-Secure Corporation avsäger sig ägarintresse för märken och namn som tillhör andra. Även om F-Secure Corporation anstränger sig till det yttersta för att försäkra sig om att denna information är korrekt kan F-Secure Corporation inte hållas ansvarigt för eventuella fel eller utelämnanden av fakta här. F-Secure Corporation förbehåller sig rätten att ändra specifikationer som anförs i detta dokument utan förvarning.

Företag, namn och data som används i exempel i dokumentet är påhittade om inget annat anges. Ingen del av det här dokumentet får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, i något syfte, utan en uttrycklig, skriftlig tillåtelse från F-Secure Corporation.

Den här produkten omfattas eventuellt av ett eller flera F-Secure-patent, inklusive följande:
GB2353372, GB2366691, GB2366692, GB2366693, GB2367933, GB2368233, GB2374260

Copyright © 2009 F-Secure Corporation. Med ensamrätt.

